Créer* une image noire de : 1200 x 600 px

Renommer le calque : fond

*Afficher les «Options avancées» et sélectionner [Remplir avec : Couleur de premier plan].





Création du fond «texturé»

Appliquer un filtre : Menu Filtre Rendu / Bruit / Plasma…





Mettre la valeur : Turbulence à 7

Appliquer un filtre : Menu Filtre Flou/Flou Gaussien…



Mettre les valeurs : Rayon du flou à 1.5

Coloriser en gris : Menu **Couleurs / Colorier…**

Mettre une couleur personnalisée : **grise**



Appliquer une correction : Menu Couleurs **Niveaux…**

Mettre le niveau du gris à : **0.60**



Normalement vous obtenez un fond qui ressemble à l'image ci-dessous :



Avant de créer le texte, il faut télécharger la police **Mama** et l'installer

---

Création du texte

Sélectionner l'outil :
Taille : 260
Couleur du texte : vert foncé

Création du dégradé du texte

Créer un nouveau calque, le nommer [lettre]

Sélectionner l'outil dégradé :



Couleur du dégradé : PP vert AP

➜ Mettre du vert foncé dans le premier plan

➜ Mettre du jaune dans l'arrière-plan :



L'«encrier» du dégradé prend les couleurs de l'«encrier principal»

Sur le calque du texte, faire un «clic-droit» et sélectionner : Alpha vers sélection

Une ligne de sélection apparait sur le pourtour des lettres

Adoucir la sélection Menu Sélection : Adoucir…
Mettre : 5 px



Avec l'outil dégradé toujours actif, tracer une ligne verticale, avec la souris, du bas d'une lettre vers son sommet

Le dégradé s'applique sur les lettres

Création de l’ombre verte claire

Créer un nouveau calque, le nommer [ombre verte]

Remarque : contrôler que la ligne de sélection est toujours visible.

Menu Sélection : Réduire…
Mettre : 2 px

La ligne de sélection rentre dans les lettres.

Mettre du vert clair dans le premier-plan :

Sélectionner l’outil : et «cliquer» dans le mini-dégradé

Couleur du dégradé : PP vert Transparence



Avec l’outil dégradé toujours actif, tracé une ligne verticale, avec la souris, du bas d’une lettre vers son centre

Le dégradé s’applique sur les lettres



Création de l’ombre blanche

Créer un nouveau calque, le nommer [ombre blanche]

Mettre du blanc dans le premier-plan :

Sélectionner l'outil :



Couleur du dégradé : PP vert Transparence

Avec l'outil dégradé toujours actif, tracer une ligne verticale, avec la souris, depuis le haut d'une lettre, jusqu'au tiers

Le dégradé s'applique sur les lettres

Normalement vous obtenez un texte qui ressemble à l'image ci-dessous :



Création des effets de «trous»

Pour donner un effet de taches, nous allons utiliser l'outil pinceau, avec une brosse de différente forme

Créer un nouveau calque, le nommer [taches]

Sélectionner l'outil :

Mettre sa couleur en : noir

Choisir une «brosse» : Splats 01

Choisir une taille de : 300



Remarque : contrôler que la ligne de sélection est toujours visible.